Cách sửa lỗi Flash sau khi flashplayer bị khai tử

Sau khi Flash Player bị “khai tử” thì vẫn còn khá nhiều game, ứng dụng sử dụng nền tảng này. Thay vì đợi bản cập nhật từ các ứng dụng, trang web vẫn hỗ trợ nền tảng Flash cũ thì bạn có thể sử dụng mẹo nhỏ trong bài viết dưới đây để khắc phục lỗi Flash không được hỗ trợ.


Cách sửa lỗi Flash sau khi Flash Player bị khai tử 2021

1. Sửa lỗi Flash trên trình duyệt Chrome, Firefox, Cốc Cốc

1.1. Gỡ cài đặt bản Flash Player cũ

Trước tiên, bạn cần tải về bộ cài Flash Player tuỳ chỉnh trong đường link dưới đây. Bộ cài này đã được quét virus bằng phần mềm **Kaspersky Internet Security** và trang web **VirusTotal** nên bạn hãy yên tâm tải về và sử dụng.

flash-player-32.rar

Bước 1: Sau khi tải về, bạn giải nén các file đó ra. Tiếp theo, bạn tìm và click vào file **uninstall_flashplayer32_0r0_344_win** để gỡ cài đặt bản **Flash Player** cũ.


Tìm và click vào file uninstall_flashplayer32_0r0_344_win để gỡ cài đặt bản Flash Player cũ

Bước 2: Bạn click vào **Uninstall** để gỡ cài đặt.


Click vào Uninstall để gỡ cài đặt

Tiếp theo, bạn bấm **Done** để hoàn tất. Sau đó, bạn hãy khởi động lại máy tính.


Bấm Done để hoàn tất

1.2. Cài đặt bản Adobe Flash Player mới

Bước 1: Bạn mở thư mục đã tải về ở bước trên. Tiếp theo, bạn cần cài đặt một trong hai file hoặc cài đặt cả hai. Trong đó:

flashplayer32_0r0_344_win: là file cài đặt Flash cho **Firefox**

flashplayer32_0r0_344_winpep: là file cài đặt Flash dành cho **Chrome**

Cài đặt file

Image not found or type unknown

Bước 2: Sau khi mở file, bạn hãy đánh dấu tích vào mục **I have read…. (1)** => **Install (2)**.

Tích chọn I have read và nhấn Install

Image not found or type unknown

1.3. Cho phép chạy nội dung Flash trên trình duyệt Firefox, Chrome

Với trình duyệt Firefox

Bạn mở trang web có nội dung Flash. Tiếp theo, bạn click vào biểu tượng Flash **(1)** => **Cho phép (2)**. Sau đó, bạn bấm **F5** để tải lại trang.

Chọn Cho phép

Image not found or type unknown

Sau khi trang web load được nội dung Flash như hình dưới là thành công.

Kết quả trên Firefox

Image not found or type unknown

Với trình duyệt Chrome

Bạn mở trang web có nội dung Flash. Tiếp theo, bạn click vào biểu tượng ổ khoá **(1)** => **Flash (2)** => **Cho phép (3)**. Sau đó, bạn ấn F5 để tải lại trang.

Click vào cho phép

Image not found or type unknown

Sau khi thực hiện xong và load được nội dung Flash là thành công.

Kết quả trên Chrome

Image not found or type unknown

2. Sửa lỗi Flash trên trình duyệt Microsoft Edge

Sửa lỗi Flash trên trình duyệt Microsoft Edge

Khác với trình duyệt Firefox, Chrome thì chúng ta phải dùng mẹo chỉnh thời gian về trước ngày 12 tháng 1 năm 2021. Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn click chuột phải vào mục đồng hồ **(1)** ở thanh taskbar => **Adjust date/time (2)**.

Chọn Adjust datetime

Bước 2: Bạn gạt công tắc sang **Off** hai mục **Set time automatically** và **Set time zone automatically**. Sau đó, bạn chọn mục **Change** trong phần **Set the date and time manually**.

Chọn mục Change trong phần Set the date and time manually

Bước 3: Bạn đặt thời gian về trước ngày 12 tháng 1 năm 2021 **(1)** => **OK (2)**.

Bạn nên thiết lập thời gian trong tháng 12/2020 để tránh phát sinh lỗi.

Đặt thời gian trước ngày Flash khai tử

Bước 4: Sau khi thiết lập xong, bạn hãy mở nội dung Flash trên trình duyệt Edge để trải nghiệm.

Mở nội dung Flash trên trình duyệt Edge để trải nghiệm

Với hướng dẫn trong bài viết thì bạn có thể chơi những tựa game hoặc trải nghiệm những nội dung Flash sau khi Flash Player “khai tử”. Chúc các bạn thành công!

Revision #1
Created 16 June 2023 14:33:05 by Quản trị
Updated 16 June 2023 14:33:29 by Quản trị