


3 cách cài Win 11 cho máy không đủ cấu hình bạn nên thử

Image not found or type unknown



Như vậy là sau bao ngày chờ đợi và mong mỏi, ngày 5/10 Microsoft đã phát hành phiên bản chính thức của Windows 11. Tuy nhiên đối với một số máy khi check thì được báo là không hỗ trợ Win 11. Trong bài viết này, DongQuanTech sẽ hướng dẫn bạn 3 cách cài Win 11 cho máy không đủ cấu hình đơn giản và dễ hiểu trong bài viết này.

Cách cài Win 11 cho máy không đủ cấu hình

Cập nhật lên Windows 11 cần những gì?

Để có thể nâng cấp lên Win 11 một cách an toàn và hiệu quả nhất, máy tính của bạn phải trải qua bài kiểm tra khắt khe của nhà phát hành. Cụ thể các tiêu chí xét duyệt nâng cấp Windows 11 như sau:

- **CPU:** CPU được sản xuất từ năm 2019 trở lại đây.
- **RAM:** 4GB trở lên.
- **Ổ cứng:** 64GB trở lên.
- **Phiên bản BIOS:** UEFI, hỗ trợ Khởi động an toàn (Secure Boot).
- **Công nghệ Trusted Platform Module (TPM):** phiên bản 2.0 trở lên.
- **VGA:** Tương thích với DirectX 12 trở lên có trình điều khiển WDDM 2.0.

Nếu máy bạn không thỏa một trong các điều kiện trên, hãy thử thực hiện theo cách cài Win 11 cho máy không đủ cấu hình dưới đây. Nhưng chúng sẽ không thể đem lại trải nghiệm tốt nhất như các máy tính đáp ứng đủ điều kiện của Microsoft.

Cài Win 11 bỏ qua TPM 2.0 hay Secure Boot

Cách đơn giản nhất để có thể cài được Win 11 dù máy tính của bạn không đáp ứng đủ điều kiện về TPM chính là sử dụng ISO Program hoặc Windows Insider (Chương trình Người dùng nội bộ).

Dưới đây là cách cài Win 11 cho máy không đủ cấu hình TPM:

Bước 1: Nhấn **Shift + F10** để mở **Command Prompt (CMD)** và chạy lệnh **Regedit**.

cách cài Win 11 cho máy không đủ cấu hình

Bước 2: Nhấn chuột phải vào **Setup** chọn **New > Key**.

cách cài Win 11 cho máy không đủ cấu hình

Bước 3: Đặt tên folder mới là **LabConfig** > Chuột phải vào vùng trống > Chọn **DWORD (32-bit) Value**.

[cách cài Win 11 cho máy không đủ cấu hình](#)

Bước 4: Đặt tên cho giá trị là **BypassTPMCheck** và đặt dữ liệu giá trị thành 1.

[cách cài Win 11 cho máy không đủ cấu hình](#)

Bước 5: Tạo một DWORD khác tương tự bước trên và đặt tên là **BypassRAMCheck**.

[cách cài Win 11 cho máy không đủ cấu hình](#)

Bước 6: Thay đổi dữ liệu giá trị của **SecureBootCheck** thành 1 > Nhấn **OK**.

[cách cài Win 11 cho máy không đủ cấu hình](#)

Bước 7: Tạo một **DWORD** mới có tên là **BypassSecureBootCheck**.

[cách cài Win 11 cho máy không đủ cấu hình](#)

Bước 8: **Thay đổi dữ liệu giá trị của SecureBootCheck** thành 1 > nhấn **OK**.

[cách cài Win 11 cho máy không đủ cấu hình](#)

Bước 9: Đóng **Registry Editor** và nhấn nút quay lại ở góc trên bên trái khi thiết lập Windows 11 của bạn.

[cách cài Win 11 cho máy không đủ cấu hình](#)

Bước 10: Giờ bạn cài Win 11 sẽ không bị ảnh hưởng bởi không đáp ứng đủ yêu cầu nâng cấp nữa.

[cách cài Win 11 cho máy không đủ cấu hình](#)

Cập nhật lên Win 11 cho máy có CPU hoặc TPM không được hỗ trợ

Nếu PC của bạn không hỗ trợ để được nâng cấp lên Win 11 do CPU không được hỗ trợ và / hoặc thiết bị của bạn chỉ có TPM 1.2 thay vì TPM 2.0, bạn vẫn có thể khắc phục lỗi nhanh một cách đơn giản. Cụ thể như sau:

Bước 1: Mở Regedit bằng cách nhấn tổ hợp phím Windows + R hoặc gõ Registry trong hộp tìm kiếm của Windows.

[cách cài Win 11 cho máy không đủ cấu hình](#)

Bước 2: Sử dụng thanh địa chỉ để điều hướng đến **HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup** và kiểm tra xem DWORD “**AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU**” có nằm ở đó không.

Nếu nó bị thiếu, hãy nhấp chuột phải vào khung bên phải, chọn **New > DWORD (32-bit) Value** và đặt tên cho DWORD mới là “**AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU**”.

cách cài Win 11 cho máy không đủ cấu hình

Bước 3: Nhấp đúp vào **AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU**, nhập “1” vào **Value Data** và lưu với **OK**.

cách cài Win 11 cho máy không đủ cấu hình

Cách tạo USB cài Win 11 bỏ qua kiểm tra TPM và CPU

Với cách này việc cài đặt Win 11 sẽ trở lên đơn giản hơn, bản tùy chỉnh này đã được lập trình viên lượt bỏ đi các file kiểm tra điều kiện nâng cấp lên Win 11.

Bạn có thể dùng USB cài Win 11 này để nâng cấp trực tiếp hoặc cài đặt sạch lại từ đầu trên máy tính không đủ điều kiện.

Bước 1: Tải về một tập lệnh trên Github [tại đây](#) > giải nén tập lệnh này > Chạy **MediaCreationTool.bat**.

cách cài Win 11 cho máy không đủ cấu hình

Bước 2: Chọn 11 làm phiên bản MCT.

cách cài Win 11 cho máy không đủ cấu hình

Bước 3: Bạn lựa chọn tạo USB (Ngoài ra bạn cũng có thể chọn ISO).

cách cài Win 11 cho máy không đủ cấu hình

Bước 4: Sau khi quá trình tải xuống Windows 11 hoàn tất, Media Creation Tool sẽ tự động đóng và Universal MCT wrapper sẽ tạo file ISO / USB cho phép cài đặt Windows 11 mà không cần TPM.

Bước 5: Chờ chương trình **Universal MCT** hoàn tất.

cách cài Win 11 cho máy không đủ cấu hình

Bước 6: Bạn có thể tìm thấy ISO để cài đặt Windows 11 mà không cần TPM trong thư mục.

3 cách cài Win 11 cho máy không đủ cấu hình bạn nên thử 1

Bước 7: Bạn sử dụng USB để cài Win 11 về bình thường, không cần kiểm tra TPM và CPU.

Bạn có nên cài đặt Windows 11 cho máy không hỗ trợ không?

Như vậy, bạn hoàn toàn có thể cài Windows 11 cho máy tính của mình ngay cả khi nó không đảm bảo yêu cầu từ phía nhà phát hành.

Tuy nhiên thực sự nếu bạn làm vậy có thể tiềm ẩn nhưng rủi ro hoặc phiền toái cho sau này. Việc thiếu đi TPM có thể khiến máy tính bạn không thể sử dụng một vài tính năng của Win 11 hoặc dữ liệu của bạn sẽ gặp rủi ro.

Revision #1

Created 29 April 2024 13:50:28 by Quản trị

Updated 29 April 2024 13:51:40 by Quản trị