

CÁCH THÊM SỐ 0 VÀO TRƯỚC DÃY SỐ ĐIỆN THOẠI HAY 1 DÃY SỐ BẤT KỲ CHỈ 1 THAO TÁC ĐƠN GIẢN

Mặc định trong excel khi bạn gõ số 0 trước bất kỳ một dãy số nào thì nó cũng sẽ tự động biến mất, vì số 0 đứng trước 1 dãy dãy cũng thành vô nghĩa, không có giá trị. Tuy nhiên, trong 1 số trường hợp bạn vẫn cần nó hiển thị như khi định dạng số điện thoại chẳng hạn hay số hóa đơn nào đó.... Thông thường thì chúng ta có thể dùng dấu ' vào trước dãy số để định dạng về text thì vẫn hiển thị đc số 0 ở đầu. Tuy nhiên, với 1 dãy số có số lượng lớn thì mình không thể dùng thủ công được mà có thể dùng công thức ghép như & để ghép số 0 vào, ở đây thì mình sẽ **hướng dẫn một cách đơn giản và nhanh hơn** nhiều mà vẫn đảm bảo vẫn là định dạng số nhé.

Cách thêm số 0 vào trước dãy số điện thoại hay 1 dãy số bất kỳ chỉ 1 thao tác đơn giản

Đầu tiên các bạn chỉ cần tô hết dãy số điện thoại cần thêm số 0 vào trước và chọn **Format Cells** (Hoặc nhấn **CTRL + 1**).

Cách thêm số 0 vào trước dãy số điện thoại hay 1 dãy số bất kỳ chỉ 1 thao tác đơn giản

Tiếp theo chọn **Custom**, tại ô **Type** bạn gõ vào **10 số 0** (Tùy dãy số có bao nhiêu số thì gõ bấy nhiêu số nhé) và nhấn **OK** sẽ cho ra kết quả ngay.

Cách thêm số 0 vào trước dãy số điện thoại hay 1 dãy số bất kỳ chỉ 1 thao tác đơn giản

Đây là cách đơn giản không cần dùng bất kỳ 1 công thức nào và xử lý một cách nhanh gọn.

Chúc các bạn thành công!

Revision #1

Created 12 June 2023 03:06:25 by Quản trị

Updated 12 June 2023 03:06:42 by Quản trị